デスクトップ版 Internet Explorer を常に起動する設定

設定方法

デスクトップ版 Internet Explorer を常に起動するためには、以下の設定を行ってください。

- 1. コントロールパネルを表示する
- 2. インターネットオプションを表示する
- 3. デスクトップ版 Internet Explorer を常に起動する設定を行う

1 コントロールパネルを表示する

スタートメニューを開き、キーボードから『コントロール』と入力してください。



図 1 コントロールパネルの検索

『コントロールパネル』が表示されますので、『コントロールパネル』のアイコンをクリックしてく ださい。



図 2 コントロールパネルの選択

コントロールパネルから『ネットワークとインターネット』をクリックしてください。



図 3 『ネットワークとインターネット』の選択

『インターネットオプション』をクリックしてください。

Ŷ	ネットワークとインターネット		-	□ ×
🛞 🌛 👻 🕈 😨 ד 그거다-ル パネル	▶ ネットワークとインターネット ▶	~ Č	コントロール パネルの検索	Q
コントロール パネル ホーム システムとセキュリティ ネットワークとインターネット リードウエアとサンド プロウラム ユーザー アカウントとファジー セー ファイ デスペトデオのカス 時計: 言語: およ コンビューターの報 なクリッ	ネットワークに共有センター ネットワークに共有センター ネームグループ ホームグループ ホームグループ ホームグループ ホームグループ ホーム インターネットオプション』 クする。	カのコンピューターとテバイスの表示 : Cookie の刑除		

図 4 『インターネットオプション』の選択

3 デスクトップ版 Internet Explorer を常に起動する設定を行う

インターネットオプション画面上部の『プログラム』をクリックしてください(図 5 ①)。

『Internet Explorer タイルをクリックすると、デスクトップで開く』にチェックを入れてください(図52)。

チェックが入ったら、『OK』ボタンをクリックしてください(図 5 ③)。

インターネット オブション ? ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム ① Internet Explorer の間き方 『プログラム』をクリックする リンクの開き方を選択(L) <td< td=""></td<>
Internet Explorer で自動的に判定する v 「Internet Explorer タイルをクリックするとデスクトップで開く(工)
② チェックを入れる ます。 アドオンの管理(M)
HTML の編集 Internet Explorer で HTML ファイルの編集に使うプログラムを選んでくださ い。
HTML エディター(上): インターネット プログラム 電子メールなどのほかのインターネット サービスに 使うプログラムを選んでください。 プログラムの設定(S)
ファイルの関連付け Internet Explorer で既定で開くファイルの種 類を選択してください。 関連付けを設定する(<u>A</u>)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)
(③ 『OK』をクリックする

図 5 デスクトップ版 Internet Explorer を常に起動する設定

以上で設定は終了になります。